

Installation du pilote Windows de votre spectrophotomètre

Si Coraye ne reconnaît pas votre spectrophotomètre lorsque celui-ci est connecté, il est probable que le pilote de votre spectrophotomètre n'est pas installé ou bien, mal installé.

Téléchargement du pilote

Les pilotes sont inclus dans les plugins Coraye des spectrophotomètres, qui sont téléchargeable sur le dashboard: <https://dashboard.coraye.com/plugins>

Dans notre exemple, nous allons installer celui du Konica Minolta MYIRO.

- 1) Avec votre navigateur préféré allez sur le [Dashboard](#)
- 2) Sélectionnez le plugin correspondant à votre spectrophotomètre.
- 3) Téléchargez le plugin version Windows
- 4) Une fois le fichier .zip téléchargé, décompressez le.

Décompression du fichier

Une fois le fichier décompressé, le driver pour Windows 10/64 bits est disponible dans le dossier: C:\...\Plugin\MYIRO\MYIRO-Pilot-WIN-1.1.6\windows\x64

Installation du driver

Lorsque vous connectez le spectrophotomètre pour la première fois, celui-ci apparaît en tant que "Périphérique série USB" dans le Gestionnaire de périphérique de Windows.


Cela veut dire que le driver n'a jamais été installé.

Pour installer le driver, effectuer un clic droit sur "Périphérique série USB" puis sélectionner "Mettre à jour le pilote"

Gestionnaire de périphériques

Sélectionnez "**Parcourir mon ordinateur...**" pour indiquer le chemin du dossier dans lequel est le driver: C:\....\Plugin MYIRO\MYIRO-Pilot-WIN-1.1.6\lib\windows\x64

Lorsque vous avez indiqué le chemin, cliquez sur "**Suivant**"


←  Mettre à jour les pilotes - Périphérique série USB (COM3)

Le driver va s'installer, et "**Périphérique série USB**" va devenir "**Measuring Instruments**".

Cela veut dire que le driver s'est correctement installé. Ensuite, cliquez sur le bouton "**Fermer**"

←  Mettre à jour les pilotes - eye-one Coloris

Maintenant, votre spectrophotomètre devrait être reconnu par Coraye.

←  Mettre à jour les pilotes - Measuring Instruments (COM3)

Revision #6

Les meilleurs pilotes pour votre appareil sont déjà installés

Created Mon, Aug 9, 2021 9:30 AM by [Lionel WETTEREN](#)

Updated, Thu, Sep 9, 2021 2:36 PM by [Lionel WETTEREN](#)

Windows a déterminé que le meilleur pilote pour cet appareil est déjà installé. De meilleurs pilotes